

垃圾分类软件

用

户

操

作

手

册

2020年3月20日

历史修订日期

历史修改记录

日期	版本	说明	版本作者
2020-3-20	V1.0.9.1	用户操作手册	

目录

第一章	概述.....	3
第二章	系统环境.....	4
第三章	操作说明.....	5
	1、 软件安装.....	5
	2、 系统设置功能.....	6
	3、 更换素材内容.....	7
	4、 软件注册.....	9
	5、 垃圾分类软件游戏.....	9

第一章 概述

1.1.编写目的

本文档介绍了系统的整体流程，以及功能描述。方便用户按规范操作系统，以及快速熟悉系统。为后续项目开展提供操作指引。

1.2.项目背景

此文档主要描述功能操作内容

1.3.定义、首字母缩写词和缩略语

1.4.参考资料

1.5.环境要求

PC、笔记本电脑，宽带网络、电源

第二章 系统环境

2.1.软件要求

Windows 7 或更高版本, 32 位、64 位都支持

2.2.硬件要求





处理器 I3 三代以上, 4G, Windows 系统触摸机, 不支持安卓

第三章 操作说明


一、软件安装

1: 先安装.Net4.5 exe,支持 win7 系统。

2: 再安装 vcredist_x86_2019.exe

-  安装第1步 (已经安装该插件的机器不用再重复安装) : .Net4.5
-  安装第2步 (已经安装该插件的机器不用再重复安装) : vcredist_x86_2019
-  安装第3步 鼎深科技-垃圾分类软件V1.0.9.1
-  安装说明

3: 再安装"垃圾分类软件.exe", 右击用管理员身份安装



触摸机上长按图标打开


二、系统设置功能

1、软件功能简介（双击左上角输入 1234，可进入软件设置，注册软件，退出软件）



2、进入软件设置（如下图）


基本设置:可修改退出密码



时间设置：可设置游戏总倒计时时间、图片的显示时间、图片的显示间隔、游戏结束自动返回首页



得分设置：可是垃圾归类正确、垃圾归类错误、垃圾未归类的分数值

倒计时、分数字体设置：字体颜色和大小



三、更换素材内容

4.1、右击桌面图标，点击“打开文件所在位置”找到素材文件夹进行更换。（此文件夹预装了演示素材让我们直观知道资料如何放置及展示效果）



4.2、系统设置

系统每个界面都可以用独立的背景图展示，首页背景、游戏背景、游戏说明背景、游戏结束背景，如需更换游戏说明背景，命名规则必须为：游戏说明背景.png



4.3、垃圾种类可自由定义

名称	修改日期	类型	大小
厨余垃圾	2019/10/30 14:24	文件夹	
可回收垃圾	2019/10/30 14:24	文件夹	
其他垃圾	2019/10/30 14:25	文件夹	
系统配置	2019/10/30 14:24	文件夹	
有害垃圾	2019/10/30 14:25	文件夹	



报纸.jpg



矿泉水.jpg



易拉罐.jpg

四、软件注册



注：机器联网打开软件，双击左上角输入密码 1234，点注册软件，把弹框拍照发给供应商。若联网，退出软件即可。未联网需将注册码粘贴至注册码框点击注册。

五、垃圾分类软件游戏


1、主界面



2、开始游戏后，倒计时开始



3：拖动垃圾到指定的分类里



4: 游戏结束后显示得分

